

Backup File

Backup File	1
Descrizione Prodotto	2
Installazione Software	3
Modalità di funzionamento	4
Configurazione	5
Requisiti minimi consigliati	7

Descrizione Prodotto

Backup File (BackupFile) è un software ideato per la gestione del backup di file. Funziona in diverse modalità per soddisfare le più svariate esigenze. L'applicativo è stata sviluppato per funzionare con sistemi operativi come Windows 95/98/NT/2000/XP.

Le principali caratteristiche di questo programma sono:

- backup automatico ad un'ora prestabilita
- backup automatico all'avvio del programma
- backup manuale
- backup manuale con selezione della destinazione
- password di protezione

Installazione Software

I passaggi seguenti sono necessari per installare il software *Backup File*:
(N.B. accettare eventuali richieste di riavvio del PC da parte del programma d'installazione)

1. Inserire il CD ROM d'installazione nel lettore del PC
2. Installare il programma di Backup File (*BackupFile*): da menu, Avvio/Start, selezionare la voce 'Esegui', digitare *d:\BackupFile\setup* (dove *d:* è l'unità CD o un percorso di rete)
3. Giunti alla schermata di "Programma di installazione di BackupFile", proseguire scegliendo il pulsante "OK"
4. Alla schermata successiva, premere il pulsante con l'icona di installazione. E' possibile annullare l'operazione premendo il pulsante con l'etichetta "Esci dall'installazione"
5. La prossima scelta da effettuare sarà quella del nome del "gruppo di programmi" contenente il collegamento al programma: 'cliccare' sul pulsante "Continua" per proseguire con l'installazione. Comparirà quindi una barra d'avanzamento che indica lo stato dell'installazione.
N.B. E' lo stesso gruppo della *Rubrica Telefonica*, può essere modificato.
6. Completato l'avanzamento della barra, l'installazione del programma BackupFile sarà giunta a termine in modo corretto.



Modalità di funzionamento

Per effettuare una corretta configurazione è necessario conoscere le modalità di funzionamento del programma.


BackupFile esegue un backup (copia) solo dei file specificati nel file di configurazione.

Le modalità di funzionamento sono:

- Backup automatico ad un'ora prestabilita: il programma deve rimanere in esecuzione e all'ora configurata verrà eseguito il backup dei file sulla destinazione specificata nel file di configurazione
- Backup automatico all'avvio del programma: all'avvio del programma viene eseguito il backup dei file sulla destinazione specificata nel file di configurazione e successivamente il programma termina l'esecuzione; per attivare questa modalità occorre eseguire Backup File con una parametro sulla riga di comando:

BackupFile /AUTO

- Backup manuale: verrà eseguito il backup dei file sulla destinazione specificata nel file di configurazione solo tramite il pulsante di comando 'Backup' visualizzato sulla maschera del programma



backup manuale

backup manuale con
selezione della destinazione

- Backup manuale con selezione della destinazione: verrà eseguito il backup dei file sulla destinazione selezionata al momento del backup; tramite il pulsante di comando 'Backup su Destinazione', visualizzato sulla maschera del programma, viene richiesta la selezione della destinazione



Configurazione

Per il corretto funzionamento del programma è necessario configurare il sistema.

Per configurare il programma *BackupFile*: da menu, Avvio/Start, selezionare la voce 'Esegui', digitare **notepad d:\Programmi\BackupFile\BackupFile.ini** e confermare con "OK"; a questo punto viene visualizzato un file di configurazione del programma *Backupfile* dove è possibile modificare parametri descritti di seguito.

Attenzione! Affinche le modifiche nel file di configurazione abbiano effetto è necessario riavviare il programma *BackupFile*.

- Password di protezione operazioni di backup: se specificata, viene richiesta prima di effettuare i backup manuali ed in fase di chiusura dell'applicativo

[MAIN]

:

Pwd=1234 (password abilitata)

;Pwd=1234 (password disabilitata)

Pwd= (password disabilitata)

- Ora di avvio backup: è espressa in ore:min (hh:mm); se si vuole disabilitare occorre specificare un'ora inesistente o commentare la riga

[MAIN]

:

Time=01:30 (backup automatico abilitato)

;Time=01:30 (backup automatico disabilitato)

Time=99:99 (backup automatico disabilitato)

- Destinazione di default del backup: viene utilizzata nel caso in cui non è stata specificata la rispettiva destinazione del file

[MAIN]

:

DefaultDestination=C:\backup

- Creazione di sottocartelle di backup: se questa opzione viene abilitata, il backup verrà effettuato nella sottocartella relativa al giorno corrente; ad esempio, se la destinazione è C:\backup\ e la data di esecuzione del backup è 14/04/2002 allora la destinazione risulta C:\backup\14\, il giorno seguente C:\backup\15\, e così via.
Ne consegue che verrà effettuato un backup su una destinazione diversificata con ciclo mensile.

[MAIN]

:

DayFolder=1 (abilitata)

;DayFolder=1 (disabilitata)

DayFolder=0 (disabilitata)

-
- Elenco dei file dei quali occorre effettuare il backup: si possono specificare 50 file (da file00= a file49=); possono essere specificati anche in modo non consecutivo

[SOURCE]

file00=C:\Programmi\RubGes\Dati\PoliRub.mdb
file01=C:\Programmi\RubGes\RubGesUtil.mdb
file05=C:\Windows\Win.ini

- Destinazione del backup dei file: si possono specificare 50 destinazioni (da file00= a file49= ripettivamente per i file specificati nella sezione [SOURCE]); possono essere specificati anche in modo non consecutivo; l'assenza della destinazione fa si che il backup utilizzi **DefaultDestination** come destinazione

[SOURCE]

file00=C:\Dati\bck1
file01=C:\Dati\bck2

Dagli esempi si può dedurre che:

La destinazione **C:\Programmi\RubGes\Dati\PoliRub.mdb** è **C:\Dati\bck1**
La destinazione **C:\Programmi\RubGes\RubGesUtil.mdb** è **C:\Dati\bck2**
La destinazione **C:\Windows\Win.ini** è **C:\backup**

Per salvare il file di configurazione dal menu 'File' selezionare 'Salva'.
Per uscire dal file di configurazione dal menu 'File' selezionare 'Esci'.

Requisiti minimi consigliati

- Personal Computer IBM compatibile;
- Sistema Operativo WIN 95/98/NT/2000/XP;
- Processore PENTIUM 100;
- Memoria Ram 32 MB;
- Monitor colori SVGA;
- 5 Mbyte di spazio libero su disco fisso;
- Lettore CD ROM.